


## ■ Outlook2016 の場合


1. Outlook2016 を起動します。
2. [ファイル]タブ-[情報]-[アカウント設定]ボタンの順にクリックします。



3. 新たに[アカウント設定]ボタンをクリックします。



4. [電子メール]タブから[新規]ボタンをクリックします。



5. [自分の電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]にチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。

アカウントの追加

自動アカウントセットアップ  
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(L):   
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):   
パスワードの確認入力(C):   
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

6. [POP または IMAP]にチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)  
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)  
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

7. アカウントの追加画面が表示されます。

以下の項目を追加します。

設定完了後、[詳細設定]ボタンをクリックします。

ユーザー情報	名前	メール送信時に From 欄に表示される名前
	電子メールアドレス	利用している e メールアドレス
サーバー情報	アカウントの種類	POP3
	受信メールサーバー	sub.osaka-sandai.ac.jp
	送信メールサーバー (SMTP)	sub.osaka-sandai.ac.jp
メールサーバーへのログイン情報	アカウント	e もしくは ex+職員番号 (例:e000000)
	パスワード	メールサーバ接続時に入力するパスワード

8. インターネット電子メール設定画面が表示されます。

[送信サーバー]タブをクリックします。

9. 「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」の項目にチェックを入れます。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

10. [詳細設定]タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I):  標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O):

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(I)

短い  長い 1分

配信


サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

11. サーバーのポート番号の欄の項目を以下のように設定変更します。




サーバーのポート番号	受信サーバー (POP3)	995
	このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要	チェック
	送信サーバー (SMTP)	587
	使用する暗号化接続の種類	TLS

12. 設定完了後、[OK]ボタンをクリックします。

13. アカウントの追加画面に戻ります。


[次へ]ボタンをクリックします。



14. テストアカウント設定画面が表示されます。


[受信メールサーバー (POP3) へのログイン]と[テスト電子メールメッセージの送信]の状態が「完了」となれば、設定は成功です。

[閉じる]ボタンをクリックして閉じて下さい。



15. セットアップの完了画面が表示されます。

[完了]ボタンをクリックします。



16. メールソフトが起動し、受信欄に受信したメールが表示されることを確認します。

